


# Vraag het aan Clickx...

## Alles in HOOFDLETTERS?

Kies zelf welke van de 'lock'-toetsen standaard actief moeten zijn.

Telkens ik mij aanmeld bij Windows, blijkt de Shift Lock-functie automatisch geactiveerd. Dat is vooral vervelend als ik moet inloggen en vergeten ben dat die functie actief is. Hoe kan ik dit standaard uitschakelen bij het opstarten van mijn pc?

KASIMIERZ KUCHARSKI



Een vervelende situatie, waar met een registreringreep gelukkig wel een mouw aan te passen valt. Tik dus *regedit* in bij **UITVOEREN** (XP) of **ZOEKOPDRACHT STARTEN** (Vista) en open de volgende sleutel: **HKEY \_ CURRENT \_ USER\CONTROL PANEL\KEYBOARD**. Dubbelklik in het rechterpaneel op **INITIALKEYBOARDINDICATORS** – als deze sleutel nog niet bestaat, creëer hem dan zelf: klik met de rechtermuisknop op een lege plaats en kies **NIEUW, TEKENREEKSWAARDE**. Dubbelklik vervolgens op deze waarde en vul hier **0** in. Hiermee zet je zowel de Shift Lock (Caps Lock) als de Scroll Lock en de Num Lock op non-actief. De andere mogelijke waarden zijn 1: Caps Lock aan - 2: Num Lock aan - 3: Caps Lock en Num Lock aan - 4: Scroll Lock aan - 5: Caps Lock en Scroll Lock aan - 6: Num Lock en Scroll Lock aan - 7: alle drie aan. Werkt het niet en heb je Microsoft IntelliPoint geïnstalleerd, open dan **HKEY \_ CURRENT \_ USER\CONTROL PANEL\MICROSOFT INPUT DEVICES\KEYBOARD** of creëer eerst deze sleutel. Maak hier de tekenreekswaarde **NumLock** aan en geef die de inhoud **OFF** (of **ON**) mee. Je doet er wel verstandig aan eerst een kopie van het register te maken – of minstens van de betrokken sleutels – vooraleer je aan de slag gaat. CM

## Het touchpad uitschakelen


Ik zou het heel handig vinden als het touchpad van mijn notebook automatisch uitgeschakeld wordt zodra ik een usb-muis inplug. Nu raak ik tijdens het typen vaak onbedoeld het touchpad aan. Kennen jullie hiervoor een tool?

ROGER MOENS

Bij heel wat notebooks kan je met een speciale toets(combinatie) het touchpad tijdelijk uitschakelen. Je pc herstarten of die toets(combinatie) opnieuw intikken volstaat dan om je touchpad te reanimeren. Op onze testtoestellen (Acer TravelMate 5720 en Toshiba Satellite P205-S6267) zijn dat bijvoorbeeld de combinaties **FN+F7** en **FN+F9**.

We hebben ook twee tooltjes gevonden die het touchpad op non-actief zetten terwijl je tekst aan het intikken bent. Het gratis Touchfreeze <http://code.google.com/p/touch-freeze> en het sharewaretooltje (circa € 2) Virtual Touchpad Cover 1.0 [www.wctc.net/~jodeand3/vtcvr100.zip](http://www.wctc.net/~jodeand3/vtcvr100.zip), beide voor Windows NT, 2000 en XP. Na installatie tref je beide tools aan in de taakbalk van Windows, waar je ze ook weer kan uitschakelen. Bij de laatste tool moet je

wel nog een toets-combinatie intikken om het touchpad aan- en uit te schakelen (standaard is dat **CTRL+SHIFT+M**). Hopelijk heb je meer geluk dan wij, want op onze twee notebooks bleek geen van beide te werken. Mogelijk kan je het touchpad ook 'manueel' uitschakelen via een ommetje naar het **CONFIGURATIESCHERM**, waar je de rubriek **Muis** opent. Selecteer je touchpad op het tabblad **HARDWARE**, druk op **EIGENSCHAPPEN** en vervolgens op **APPARAAT UITSCHAKELLEN**. Na afloop kan je het dan op vergelijkbare wijze weer inschakelen. Een (gratis) tool die ervoor zorgt dat het touchpad automatisch wordt uitgeschakeld bij het inpluggen van een usb-muis hebben we niet gevonden. Lezers die wel zo'n juweeltje kennen: laat het ons weten! CM



Sommige notebooks beschikken over een apart knopje om het touchpad uit te schakelen.

### VAKTAAAL

**DEP:** Data execution prevention. Een technologie die ervoor moet zorgen dat programma's niet kunnen uitgevoerd worden van op geheugenplaatsen die voor systeembestanden, enzovoort zijn gereserveerd.

**HOTFIX:** Bestanden die door een fabrikant ter beschikking worden gesteld om een bepaald softwareprobleem op te lossen.

# Mp3's versturen

Bestaat er een manier om mp3's vlot(ter) te versturen via e-mail? Het duurt meestal namelijk vele minuten om zo'n mail buiten te krijgen.

JAN COECK

Grote bestanden verklein je best om ze sneller te mailen, met een gratis compressietool als PeaZip <http://peazip.com>. Jammer genoeg laten mp3-bestanden zich nauwelijks comprimeren. Je zal er mee moeten leven dat je uploadsnelheid beperkt is (afhankelijk van het gekozen internetabonnement), en dat grotere bestanden doorsturen dus inderdaad lang kan duren. Overigen zijn heel wat mailboxen beperkt tot 10 MB per mail, zodat je sowieso maar één of twee mp3's per keer kan doorsturen. Daarvoor zijn er wel wat alter-

natieven. Zo is er AllianceP2P [www.alliancep2p.com](http://www.alliancep2p.com), een p2p-product bedoeld om lokale bestanden met anderen te delen. Enig configuratiewerk aan de kant van je NAT-router is echter niet uitgesloten. Een andere mogelijkheid is dat je zelf een ftp-servertje draait en dit via een wachtwoord alleen openstelt voor ingewijden: de gratis FileZilla Server <http://filezilla.sourceforge.net> of Cerberus FTP Server [www.cerberusftp.com](http://www.cerberusftp.com) zijn hiervoor prima geschikt, maar ook hier sta je voor behoorlijk wat configuratiewerk. Een stuk makkelijker is dan een gratis service als YouSendIt [www.yousendit.com](http://www.yousendit.com), die je toelaat een bestand tot 100 MB gratis te versturen. De server brengt de ontvanger via mail op de hoogte, waarna die het bestand afhaalt via de downloadlink. CM



## ZELF HULP NODIG?

### MAIL ONS EN WIN!

Zit je met de handen in het haar omdat je computer dienst weigert? Of zit je met een vraag die niemand beantwoordt krijgt? Stuur ons dan snel een briefje, waarin je de vraag of het probleem duidelijk omschrijft. Brieven die interessant kunnen zijn voor andere lezers, worden in deze rubriek gepubliceerd. We kunnen niet alle ingestuurde brieven persoonlijk beantwoorden, en we rekenen daarvoor op jullie begrip. De winnende brief wordt beloond met het softwarepakket **Printpakket cd's en dvd's** van Easy Computing. Schrijf dus snel naar: Clickx Brieven, Minoc Business Press, Parklaan 22 bus 10, 2300 Turnhout. Of je kan ook mailen naar [brieven@clickx.be](mailto:brieven@clickx.be). Vergeet je adresgegevens niet te vermelden! **Fabi Vanheuverbeke** krijgt binnenkort het softwarepakket Foto's op TV Versie 6.0 Deluxe toegestuurd...




## Ulead Video onveilig?

Na installatie van (de probeerversie van) Ulead VideoStudio 11 kreeg ik na het opstarten van Windows Vista de volgende melding: "The security information is invalid or has been modified. This program will be terminated". Toen ik het bestand `uvpl.exe` uit de installatiemap van Ulead, dat telkens automatisch mee opstart met Windows, uitschakelde, kreeg ik die fout niet meer. Uit de eigenschappen bleek dat de digitale handtekening ongeldig was. Hoe los ik dat op?

HUBERT VAN BOST

voor andere toepassingen: klik met de rechtermuisknop op **COMPUTER** en kies **EIGENSCHAPPEN**, selecteer **GEAVANCEERDE SYSTEEMINSTELLINGEN**, druk op de bovenste knop **PRESTATIES** en open **PREVENTIE VAN GEGEVENSUITVOERING DEP**. Uiteindelijk lukte het ons wel als volgt: roep opnieuw het eigenschappenvenster van `Uvpl.exe` op, ga naar het tabblad **COMPATIBILITEIT** en plaats een vinkje bij **DIT PROGRAMMA ALS ADMINISTRATOR UITVOEREN**. Vermoedelijk schort er dus iets aan (de compatibiliteit van) het programma zelf; hopelijk stelt Ulead (Corel) snel een *hotfix* ter beschikking. CM

Wij namen de proef op de som en inderdaad: ook op ons testsysteem verscheen dezelfde foutmelding na installatie van Ulead VideoStudio 11. Na controle van de digitale handtekening (klik met de rechtermuisknop op het uitvoerbare bestand, kies **EIGENSCHAPPEN**, open het tabblad **DIGITALE HANDTEKENINGEN**, selecteer de handtekening en druk op **DETAILS**) bleek die echter wel in orde te zijn (VeriSign). Het probleem lag dus elders. Een poging om **DEP** voor dit programma uit te schakelen, bracht jammer genoeg geen oplossing. Nochtans werkte dat al



De 'preloader' van Ulead Video blijkt inderdaad problematisch.